

Adressering internationale postzendingen

2025



Adressering Internationale postzendingen

Een correcte opbouw van uw adressering is van essentieel belang. Door een juiste adressering:

- Kan uw post zonder vertraging bezorgd worden
- Voorkomt u irritatie bij de ontvanger
- Verhoogt u de attentiewaarde van uw mailing

De gewenste opbouw van het adres en of er wel of geen postcode wordt gebruikt verschilt per land.


Verstuurt u post vanuit Nederland naar welke bestemming dan ook? **Dan gelden ten alle tijden de volgende basis regels:**

- Zet postcode (indien van toepassing) en WOONPLAATS (in hoofdletters) op de op een na laatste regel, met een dubbele spatie tussen postcode en woonplaats. **A**
- Schrijf de landnaam voluit in HOOFDLETTERS in het Nederlands of Engels op de laatste regel. **A**
- Indien van toepassing staat uw bedrijfslogo links bovenaan.
- Het retouradres links boven op 1 regel vermeld onder het eventuele bedrijfslogo, bij voorkeur onderstreept. **A**
- Plaats in de frankeerzone het internationale Port Betaald-logo of de samengestelde variant. Download het logo via postnl.nl/downloads. **B**
- Voorzie Priority-post van een Priority-sticker of druk de afbeelding voor op de poststukken. De Priority-afbeelding en -voorwaarden zijn te vinden op onze website, klik [hier](#). Als er geen juiste zwarte of blauwe Priority-afbeelding met een formaat van 5 bij 1,5 cm wordt gebruikt, kan de overkomstduur langer zijn. **C**



Voor meer informatie over de opmaak en het gebruik van adresregels en spaties kunt u de 'Voorwaarden vormgeven Poststukken' raadplegen.

Specifieke adres opmaak voor landen


A



B

Port Payé Pays-Bas		PostNL Port Payé Pays-Bas
Port Betaald Port Payé Pays-Bas		PostNL Port Betaald Port Payé Pays-Bas

C



Deze brochure biedt u voor 42 landen informatie. Raadpleeg de landenindex voor het door u gewenste land. Er volgt dan in kolom 2 een voorbeeldadres zoals opgegeven door de lokale postdienst. Indien van toepassing staat in kolom de structuur van de postcode en de betekenis hiervan.

Landenindex

Indien uw land van bestemming niet in onderstaande landenindex staat opgenomen kunt u de website van de UPU raadplegen voor de informatie over de opbouw van het postadres in het betreffende land. Altijd met inachtneming van hierboven genoemde basis regels 'Adressering Internationale Postzendingen' en de 'Voorwaarden vormgeven van poststukken'.

Australië	3	Letland	6
België	3	Lithouwen	6
Brazilië	3	Luxemburg	6
Canada	3	Maleisië	6
China	3	Marokko	6
Cyprus	3	Mexico	6
Denemarken	3	Nieuw-Zeeland	6
Duitsland	4	Noorwegen	6
Estland	4	Oostenrijk	7
Finland	4	Polen	7
Frankrijk	4	Portugal	7
Griekenland	4	Rusland	7
Hongarije	4	Singapore	7
Hongkong	4	Slovenië	7
Ierland	5	Slowakije	7
IJsland	5	Spanje	8
Israël	5	Turkije	8
Italië	5	Verenigd Koninkrijk	8
Japan	5	Verenigde Staten van Amerika	8
Korea (Rep)	5	Zweden	8
Kroatië	5	Zwitserland	8

* De informatie in deze brochure is afkomstig van het overkoepelend orgaan van de postdiensten (UPU). PostNL aanvaardt daarbij geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

Terug naar landenindex

Land van Bestemming	Voorbeeldadres	Structuur van de postcode
Australië	Orbit Travel Co Travel World House Level 7 17 Jones St. NORTH SYDNEY NSW 2060 AUSTRALIA	4 cijfers rechts van de afkorting van de staatsnaam Codering: x - - - = territorium staat - x x x = distributiegebied
België	Dhr Paul Janssens Acme NV Gebouw A - Verdiep 3 Volklorenlaan 81 bus 15 2610 Wilrijk BELGIUM	4 cijfers links van de plaatsnaam Codering: x x - - = sorteergebied - - x - = hoofdpostkantoor - - - x = bestelkantoor
Brazilië	Marina Costa e Silva Rua Rua Afonso Camargo, 805 Santana GUARAPUAVA - PR 85070-200 BRAZIL	8 cijfers, links uitgelijnd op de laatste adresregel, met een verbindingsstreepje tussen het vijfde en zesde cijfer. Codering: x - - - (-) - - - = regio - x - - (-) - - - = subregio - - x - (-) - - - = sector - - x - (-) - - - = subsector - - - x (-) - - - = deel van subsector - - - - (-) x x x = distributiegebied
Canada	MS. UNETELLE SERVICE DU MARKETING 10-123 ½ RUE BEAUDRY MONTREAL QC H3Z 2Y7 CANADA	6 alfanumerieke tekens (letter-cijfer-lettercijfer-letter-cijfer), met een spatie tussen de eerste drie en de laatste drie cijfers. De code wordt rechts van de provincie-aanduiding geplaatst met minimaal twee spaties tussenruimte. Codering: x x x - - - = sorteergebied - - - x x x = plaatselijke distributie-eenheid
China	Mr. ZHANG Jun No.1 Jianguomenwai Avenue 100004 BEIJING P.R. CHINA	6 cijfers links van de plaatsnaam Codering: x x x x - - = stad en gewest - - - - x x = distributie gebied
Cyprus	Mr. Andreas Panagiotou Sofocleous 26 CY-2008 STROVOLOS CYPRUS	4 cijfers links van de plaatsnaam voorafgegaan door 'CY-' Codering: x - - - = regio x x x = zone and wijze van bezorging
Denemarken	Hr. Henrik Nielsen Kastanievej 15, 2, Agerskov 8660 SKANDERBORG DENMARK	4 cijfers links van de plaatsnaam Codering: x - - - = routering gebied - x - - = routering district - - x x = bestelkantoor

Terug naar landenindex

Land van Bestemming	Voorbeeldadres	Structuur van de postcode
Duitsland	Herrn Quincy Happy Wacholderweg 52a 26133 OLDENBURG GERMANY	5 cijfers links van de plaatsnaam Codering: x - - - - = zone x - - - = regio - - x x x = stad, gemeente of groep distributie gebieden
Estland	Pr. Aime Tamm Jussi talu Halliste alevik 69501 VILJANDIMAA ESTONIA	5 cijfers links van de plaatsnaam Codering: x x - - - = zone - - x x x = bestelkantoor
Finland	Matti Manninen Mäkelänkatu 25 B 13 00550 HELSINKI FINLAND	5 cijfers links van de plaatsnaam Codering: x x - - - = zone en sorteercentrum - - - x x - = regio/dorp of voorstad - - - - - x = distributie gebied
Frankrijk	M. Jean DELHOURME 25 RUE DE L EGLISE CAUDOS 33380 MIOS FRANCE	5 cijfers links van de plaatsnaam Codering: x x - - - = departement - - x x x = bestelkantoor
Griekenland	Mr. George PANAGIOTOU 1, D. GOUNARI STREET 151 24 MAROUSI GREECE	5 cijfers links van de plaatsnaam op de regel boven de landsaanduiding met een spatie tussen het derde en vierde cijfer. Codering: x x x - - - = prefectuur of stad met meer dan 50.000 inwoners - - - x x = postkantoor van bestemming
Hongarije	MÁTÉ JÓZSEF BUDAPEST VIRÁG TÉR 3. IV. 61 1037 HUNGARY	4 cijfers op de voorlaatste adresregel (internationale post) Codering: x - - - = postregio - x - - = routing district - - x - = routing gebied - - - x = plaats van bestemming
Hongkong	Mr. CHAN Kwok-kwong Flat 25, 12/F Acacia Building 150 Kennedy Road WAN CHAI HONGKONG	Appartement en verdieping Naam gebouw Naam dorp, stad of gemeente

Terug naar landenindex

Land van Bestemming	Voorbeeldadres	Structuur van de postcode
Ierland	Ms M Sullivan 56 Broomfield Macroom CO. CORK T37 F8HK IRELAND	7 alfanumerieke karakters met een spatie na het derde karakter. De postcode komt onder de plaatsnaam Codering: xxx(-)--- = postregio ---(-)xxxx = uniek kenmerk adres
IJsland	Hr. Guðmundur Árnasson Tryggvagötu 5 220 HAFNARFIRÐI ICELAND	3 cijfers links van de plaatsnaam Codering: x - - = postregio - x x = distributie
Israël	M. Ploni Almoni 16, Yafo Street 9414219 JERUSALEM ISRAEL	7 cijfers links van de plaatsnaam Codering: xxx x x x x = verzendingsroute van poststuk tot aan bestemming
Italië	SIG. MARIO ROSSI VIALE EUROPA 22 00122 ROMA RM ITALY	5 cijfers links van de plaatsnaam Codering: x - - - = postregio - x - - = provincie - - x - = omstreek - - - x x = distributiegebied
Japan	Mr Taro Tanaka 10-23, Kotobukicho NIGATA 951-8073 JAPAN	7 cijfers onder de plaatsnaam, met een verbindingsstreepje tussen het derde en het vierde cijfer.
Korea (Rep)	Mr. Hong, Gil Dong 101-dong 103-ho 2275-12, Dalgubeol-daero, Suseong-gu DAEGU, 42007 REP. OF KOREA	5 cijfers rechts van de plaatsnaam Codering: xx--- = regio of grote stad --x-- = zone ---xx = bezorggebied
Kroatië	Mr. Ivan Horvat Krapinska 17/I stan 4 HR-10000 ZAGREB CROATIA	5 cijfers links van de plaatsnaam en voorafgegaan door 'HR' Codering: x x - - = postregio - - x x x = postkantoor

Terug naar landenindex

Land van Bestemming	Voorbeeldadres	Structuur van de postcode
Letland	Kaspars Ozoliņš Katlakalna ielā 7, dz. 1 RIGA, LV-1073 LATVIA	4 cijfers rechts van de plaatsnaam voorafgegaan door 'LV' en gescheiden van de plaatsnaam door een komma Codering: x x - - = routing gebied - - x x = postkantoor
Lithouwen	Gerb p. Jonui Jonaičiui Laisvės pr. 40-12 LT-04340 VILNIUS LITHUANIA	5 cijfers links van de plaatsnaam voorafgegaan door 'LT' Codering: x x - - - = routing district - - x x x = bestelkantoor
Luxemburg	Mr. Jacques Muller 71, route de Berlin L-1234 DUDELANGE LUXEMBOURG	4 cijfers links van de plaatsnaam en voorafgegaan door 'L' Codering: x x - - = bestelkantoor
Maleisië	Mr. Anuar bin Samsudin No. 66 Jalan Kenari Taman Kenari 43000 KAJANG SELANGOR MALAYSIA	5 cijfers links van de plaatsnaam Codering: x x - - - = distributiegebied - - x x x = hoofdbestelkantoor
Marokko	MONSIEUR SAAD ALI 20 AVENUE HASSAN II 10000 RABAT MOROCCO	5 cijfers links van de plaatsnaam x x - - - = provincie - - x x x = stad, gemeente of groep distributie gebieden identificatie
Mexico	Sra Otilia Ramos Perez Urión 30 Col. Tlatilco 02860 MEXICO, D.F. MEXICO	5 cijfers links van de plaatsnaam gevolgd door de afkorting van de provincie. Codering: x x - - - = staat of provincie - - x - - = zone of gemeente - - - x x = plaats, district of wijk
Nieuw-Zeeland	Jollys Jewellery 236 Majoribanks Street Mount Victoria WELLINGTON 6011 NEW ZEALAND	4 cijfers rechts van de plaatsnaam Codering: x x - - = distributiegebied - - x - = bestelkantoor - - - x = routing gebied
Noorwegen	Peder Larsen Karl Johansgate 25 B 0025 OSLO NORWAY	4 cijfers links van de plaatsnaam

Terug naar landenindex

Land van Bestemming	Voorbeeldadres	Structuur van de postcode
Oostenrijk	Frau Yvonne Leskovar Postgasse 1 1010 WIEN AUSTRIA	4 cijfers links van de plaatsnaam Codering: x - - - = regio - x - - = zone - - x - = route - - - x = postkantoor
Polen	Sz. Pan Czeslaw Gzegzolka UL. Kreta 15m 10 00-950 WARSZAWA POLSKA / POLAND	5 cijfers links van de plaatsnaam met een verbindingsstreepje tussen het tweede en derde cijfer. Codering: x - (-) - - - = district - x (-) - - - = zone - - (-) x - - = sector - - (-) - x x = bestelkantoor
Portugal	Dr. Nuno Figueiredo R. Leal da Camara 31 RL ESQ ALGUEIRÃO 2725-079 MEM MARTINS PORTUGAL	7 cijfers links van de aanduiding van de plaatsnaam en met en verbindingsstreepje tussen het vierde en vijfde cijfer. Codering: x x x x (-) - - - = postaal distributiecentrum - - - - (-) x x x = plaats, district of wijk
Rusland	Ivanov Alexander Ivanovitch ul. Lesnaya d. 5, kv.176, g. MOSKVA 125075 RUSSIAN FEDERATION	6 cijfers onder de plaatsnaam Codering: x x x - - - = regio of grote stad - - - x x x = bestelkantoor
Singapore	Ms. Tan Bee Soo 16 Sandilands Road SINGAPORE 546080 REP. OF SINGAPORE	6 cijfers rechts van de plaatsnaam Codering: x x - - - - = gebied - - x x x x = distributiepunt
Slovenië	Gospa Nada Meden Presemova ul. 16 4000 KRANJ SLOVENIA	4 cijfers links van de plaatsnaam Codering: x - - - = regio - x x x = postkantoor
Slowakije	Iveta Hololová Kukucinova 34 010 01 ŤILINA SLOVAKIA	5 cijfers links van de plaatsnaam, met een spatie tussen de derde en de vierde positie en twee spaties tussen de plaatsnaam en de code. Codering: x - - - - = postzone - x - - - = expeditiecentrum van regio - - x - - = expeditiecentrum van departement - - - x x = bestelkantoor

Terug naar landenindex

Land van Bestemming	Voorbeeldadres	Structuur van de postcode
Spanje	Sr. D. Jaime Lozano Segui Plaza de las Decalzas 27, Esc 2,3, C 45012 TOLEDO TOLEDO SPAIN	5 cijfers links van de plaatsnaam Codering: x x - - - = provincie - - x - - = grote stad, hoofdroutes bestelling - - - x x = distributiegebied, secundaire bestelroutes, of verbinding met platteland.
Turkije	Hasan Taçkin Doğanbey Mah. gehitteğmenkalmaz Cad. 28/A 06101 ULUS/ANKARA TURKEY	5 cijfers links van de plaatsnaam
Verenigd Koninkrijk	Mr. Walter C. Brown 49 Featherstone Street LONDON EC1Y 8SY UNITED KINGDOM	Tussen 5 en 7 alfanumerieke tekens onder de plaatsnaam Codering: x x - - - - = postcode gebied - - x x - - - = postcode district - - - - x - - = postcode sector - - - - - x = distributiepunt
Verenigde Staten van Amerika	ABC MOVERS 1500 E MAIN AVE STE 201 SPRINGFIELD VA 22162-1010 UNITED STATES OF AMERICA	9 cijfers rechts van de staat, een verbindingstreepje tussen de vijfde en de zesde cijfers, 2 spaties tussen staat en postcode Codering: x x x - - (-) - - - - = bezorggebied - - - x x (-) - - - - = postkantoor of distributiepunt - - - - - (-) x x - - = sector - - - - - (-) - - x x = segment
Zweden	SVEN NILSSON NYBY 10 123 45 LILLBYN SWEDEN	5 cijfers links van de plaatsnaam en een spatie tussen het derde en het vierde cijfer
Zwitserland	Herrn Rudolf Weber Solothurnstrasse 28 2544 BETTLACH SWITZERLAND	4 cijfers links van de plaatsnaam Codering: x - - - = bezorggebied - x - - = routing gebied - - x - = route - - - x = plaats van bestemming

Meer weten?

Bel 088 868 68 68 of kijk op postnl.nl

